

隠しフォルダの表示方法と設定ファイルの削除方法

Windows11版

<目次>

隠しファイルの表示

・・・P3～P8



設定ファイルの削除①

・・・P9～P16




設定ファイルの削除②

・・・P17～P21


隠しファイルの表示【STEP1】

下図の「スタートメニュー」ボタン（白い窓のようなWindowsマーク）の横の「検索」枠内をクリックします。




隠しファイルの表示【STEP2】

検索入力箇所に「エクスプローラー」と入力します。



隠しファイルの表示【STEP3】


検索すると“最も一致する検索結果”的表示の中に「エクスプローラー」が表示されます。
その「エクスプローラー」のアイコンをクリックします。



隠しファイルの表示【STEP4】


“エクスプローラー”のフォルダが開かれます。

“エクスプローラー”フォルダの上部にある「・・・」アイコンをクリックします。



隠しファイルの表示【STEP5】


リスト表示された中から「オプション」の項目をクリックします。



隠しファイルの表示【STEP6】

“フォルダーオプション”が開かれます。

「表示」タブをクリックし、詳細設定内“ファイルとフォルダーの表示”的
「○隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」をクリックして、
下の図のように選択状態にした後「OK」を押します。




以上で **隠しファイルの表示** は完了です。

次のページからは **設定ファイルの削除①** に移ります。

内容をご覧いただき削除をお願いします。


設定ファイルの削除①【STEP1】

同じ画面内にある、「PC」の項目をクリックします。




設定ファイルの削除①【STEP2】

“デバイスとドライブ”から、「Cドライブ」をダブルクリックで選択します。




設定ファイルの削除①【STEP3】

「ユーザー」フォルダをダブルクリックします。
※「ユーザー」の表記は、利用端末により異なる場合があります。




設定ファイルの削除①【STEP4】

「ユーザー名(※)」のフォルダをクリックします。 (ここでは「himawari」)
※お客様のご利用環境によって名称が異なります。




設定ファイルの削除①【STEP5】

「AppData」フォルダをダブルクリックし、展開します。




設定ファイルの削除①【STEP6】

「Roaming」フォルダをダブルクリックし、展開します。



設定ファイルの削除①【STEP7】

冒頭に「com.himawari-・・・」と付くフォルダを全て削除します。




以上で **設定ファイルの削除①** は完了です。

次のページからは **設定ファイルの削除②** に移ります。

内容をご覧いただき削除をお願いします。


設定ファイルの削除②【STEP1】

先程と同じフォルダ内にある「Adobe」フォルダを、ダブルクリックで展開します。




設定ファイルの削除②【STEP2】

「AIR」フォルダを、ダブルクリックで展開します。




設定ファイルの削除②【STEP3】

「ELS」フォルダを、ダブルクリックで展開します。



設定ファイルの削除②【STEP4】

冒頭に「com.himawari-・・・」と付くフォルダを全て削除します。



以上で『隠しフォルダの表示』・『設定ファイルの削除①、②』
の操作が終了しました。



最後に以下 2 点の作業をお願いします

- ①パソコンを再起動
- ②ひまわりFX PROのインストール

▼ 「ひまわりFX PRO」インストール
https://sec.himawari-group.co.jp/fx/outline/account/pro_download.html

以上で終了です。